

Interni prenosi v Trgovini na drobno

V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/09/2021 12:53 pm CEST


Modul trgovina na drobno omogoča tri vrste internih prenosov:

- interne prenose med poslovalnicami,
- interne prenose iz veleprodaje v maloprodajo in
- interne prenose iz maloprodaje v veleprodajo.

Vsi interni prenosi z računovodskega vidika predstavljajo dva dokumenta, kjer je prvi dokument zmanjšanje zaloge na prvi enoti in drugi dokument povečanje zaloge na drugi enoti.


Nastavitve

Do nastavitve vseh treh internih prenosov dostopamo v nastavitvah poslovalnice (v modulu **Trgovina na drobno** / **Šifranti** ali **ALT+F** / **Poslovalnice** ali **ALT+P**).




Odpre se nam seznam naših poslovalnic. Izberemo poslovalnico, v kateri bomo opravljali prenose, ter odpremo popraviljanje poslovalnice z gumbom





Odpre se nam okno Poslovalnice. Do nastavitve prenosov pa dostopamo preko gumba **Interni prenosi** ali **ALT+I**.



Odpre se nam okno, razdeljeno na tri dele. Prvi del je za Prenos med poslovalnicami, drugi je za prenos Iz veleprodaje, tretji je za prenos V veleprodajo. Vsi trije deli so vsak posebej opisani v nadaljevanju.

Nastavitve za interni prenos med poslovalnicami


Za prenose med poslovalnicami je potrebno nastaviti samo zgornji del nastavitve. Kako pridemo do teh nastavitvev je prikazano na začetku teh navodil pod naslovom Nastavitve.



- v zgornje okno vpišemo ime strežnika, ime skupne baze in ime TDR baze. Prva dva podatka dobimo v spodnjem delu okna programa iCenter:

narjan	006	Podjetje - Trgovina na debelo in drobno	6.27.000	WS-L210\SAOP..saopdemo_db01_sf
--------	-----	---	----------	--------------------------------

Tukaj razberemo, da je ime strežnika WS-L210\SAOP (pred pikami), ime baze pa je saopdemo_db01_sf (za pikami).

Tretji podatek, ime tdr baze pa dobimo, če gremo v iCentru na zavihek Administracija / Uporabniki in računalniki / Nazivi in licence, izberemo gumb **Licence** ali **ALT+L** ter na seznamu licenc označimo šifro licence TDR, ter jo odpremo z gumbom . Odpre se nam okno, podatek imena TDR baze saopdemo_db06_tdr je zapisan v oknu Podatkovna baza:

Aplikacija

Šifra aplikacije: TDR Trgovina na drobno
 Vzorčna baza podatkov: Vzorčna_tdr.sch

Demo različica

Delovanje do: []

Podatki za aplikacijo: []

Podatkovna baza

Strežnik: WS-L210\SAOP

Podatkovna baza: saopdemo_db06_tdr

Ključ

Koda: 33E9D46C ver.:00001

Opusti Potrdi

Skrbnik: 006



Za odprtje tega okna potrebujemo skrbniške pravice v programu. To okno zapremo z opusti in se vrnemo v nastavitve prenosa.


- Vrsta prometa: moramo izbrati vrsto prometa, s katero naredimo interno izdajo. Več o tej vrsti prometa najdete v nadaljevanju pod naslovom Vrsta prometa za interno izdajo.
- Kljukica 'Zakleni izbor vrste prometa' pomeni, da pri prenosu ne moremo izbrati druge Vrste prometa.
- V okno Stranka vpišemo naziv, ki bo na dokumentu za prenos (navadno je to ime vašega podjetja).
- Kljukica 'Zakleni izbor stranke' pomeni, da pri prenosu ne moremo izbrati druge stranke.
- Kljukica 'Prenos prodajnih cen' omogoči, da se prodajne cene prenesejo skupaj z artikli.
- Če izberemo kljukico pri 'Prenos prodajnih cen', moramo na spustnem meniju izbirati, katere cene se bodo prenašale. **Prodajne cene iz prejema** ali **Zadnje prodajne cene** poslovalnice, kamor blago vstopa.
- Kljukica 'Zakleni izbor prenosa' pomeni, da zgornjih nastavitvev ne moremo pri prenosu spreminjati.
- Kljukica 'Zakleni izbor datuma' pomeni, da ne moremo izbirati datuma prenosa.
- Kljukica 'Napolni veze internih prenosov' pomeni, da nam na izdajnem

dokumentu na vrsticah napolni veze in dokumenta kasneje ni več možno popravljati (priporočljivo).

- V prejem izberemo vrsto prometa za interni prevzem. Več o tej vrsti prometa najdete v nadaljevanju pod naslovom Vrsta prometa za prejem.

Vrste prometa za interno izdajo



Ta vrsta prometa je namenjena za dokumente, kateri izdajo promet. Če te vrste prometa nimamo, ustvarimo novo vrsto prometa. To naredimo tako, da odpremo seznam vrste prometa  ter izberemo gumb za dodajanje nove vrste prometa . Odpre se nam okno za vnos Vrste prometa.



- Vnesemo šifro in naziv
- Tukaj je potrebno, da je tip prometa **P - prevzem**. Na dokumentu so količine negativne, ker dokument naredi izdajo z negativnim prevzemom.

- Izbrati je potrebno kljukico Interni prenosi – kontrola predznaka.
- In kljukico negativne količine.
- Z izbiro »Tipa prejema« lahko določimo, kdaj se vrsta prometa uporablja izključno za namene internih prenosov med poslovalnicami. Izbiramo lahko med »Prejemom«, »Interno izdajo« in »Internim prejemom«.

Vrste prometa za interni prevzem

Ta vrsta prometa je namenjena za dokumente, kateri interno prejmejo promet. Če te vrste prometa nimamo, ustvarimo novo vrsto prometa. To naredimo tako, da odpremo seznam vrste prometa  ter izberemo gumb za dodajanje nove vrste prometa . Odpre se nam okno za vnos Vrste prometa.


- Vnesemo Šifro in Naziv
- Tukaj je potrebno, da je tip prometa P – prevzem


- Izbrati je potrebno kljukico Interni prenosi – kontrola predznaka


Prenos med poslovalnicami

Prenos med poslovalnicami se dela v dveh korakih. Prvi korak se dela na strani poslovalnice, katera bo izdala blago, drugi korak pa se dela na strani poslovalnice, ki bo prejela blago.


V prvem koraku je potrebno narediti dokument v modulu **Trgovina na drobno, Knjiženje** ali **ALT+K** ter **Prejem** ali **ALT+P**.




Izbrati moramo poslovalnico, iz katere bomo blago prenašali, izbrati vrsto prometa, ki smo jo izbrali v nastavitvah (v mojem primeru II). Naredimo dokument z blagom za prenos s klikom na gumb . Količine na dokumentu morajo biti negativne.



Drugi korak prenosa pa se vrši na strani poslovalnice, katera bo blago prejela. Tam je potrebno odpreti prejeme v modulu **Trgovina na drobno, Knjiženje** ali **ALT+K** ter **Prejem** ali **ALT+P**.



Najprej moramo izbrati poslovalnico, v katero prejemamo, izbrati je treba promet, katerega smo predhodno nastavili za vrsto prometa V prejem (v mojem primeru IP). Na spodjem delu izberemo gubm **Interni prenosi** ali **ALT+I** in **Prenos med poslovalnicami** ali **ALT+P**.



Odpre se nam okno, kjer vnesemo poslovalnico, iz katere prenašamo in številko dokumenta, katerega smo naredili v prvem koraku prenosa. Tukaj si lahko pomagata s tipko F2. Vrsto prejema, način prenosa cen in datuma ne moremo popravljati, ker smo v nastavitvah zaklenili izbor.

Izbor SQL serverja in podatkovne baze

SQL Server: WS-L210\SAOP
Baza: saopdemo_db06_tdr

Prenos IZ

Leto: 2014
Poslovalnica: 1 Maloprodaja SAOP d.o.o.
Vrsta prometa: II Interna izdaja
Številka prejema: 1

Prenos prodajnih cen
 Zadnje prodajne cene
 Prodajne cene iz prejema

Prenos V

Leto: 2014
Poslovalnica: GO Maloprodaja SAOP Gorica
Vrsta prometa: IP Interni prevzem
Datum:
Stranka: 000001 SAOP Računalništvo d.o.o.
Stroškovno mesto: 000011 MALOPRODAJA Gorica
Stroškovni nosilec:
Referent:
Analitika:

Zapri Potrdi

Marjan 006


Kliknemo še **Potrdi** ali **ALT+P** in ustvari se nam dokument prejema. Tukaj je priporočljivo, da se datum prejema ujema z datumom izdaje, ker je v tem primeru prenos narejen v trenutku in ni treba knjižiti 'blago na poti'.


Nastavitve za interni prenos iz veleprodaje

Za interni prenos iz veleprodaje v maloprodajo je potrebno nastaviti samo drugi del nastavitvev. Kako pridemo do teh nastavitvev je prikazano na začetku teh navodil pod naslovom Nastavitve.


- V okno Knjiga odpremnih nalogov vpišemo knjigo odpremnih nalogov, kjer bomo delali naloge za prenos iz veleprodaje v poslovalnico. Pri tej knjigi je pomembno to, da nima avtomatske odpreme v FAK. Ker se bo odprema izvršila samo v MSP.
- Kljukica 'Zakleni izbor vrste prometa' pomeni, da med prenosom ne moremo spreminjati knjige odpremnih nalogov.
- V okno Stranka vpišemo stranko, od katere odpreme naloge bomo imeli na voljo za prenos. Predlog, da se odpre toliko internih šifer strank, kot je poslovalnic, da z odpremo povemo, na katero trgovino pošiljamo blago.
- Kljukica 'Zakleni izbor stranke' pomeni, da med prenosom ne moremo spreminjati stranke.
- V okno 'Nabavne cene' izberemo, katere nabavne cene se bodo prenesle.
- V okno 'Prodajne cene' izberemo, katere prodajne cene se bodo prenesle.
- Kljukica 'Zakleni izbor prenosa cen' pomeni, da med prenosom ne bomo mogli izbirati, katere cene se bodo prenašale.
- Kljukica 'Zakleni izbor datuma' pomeni, da med prenosom ne bomo mogli izbrati datuma prenosa.
- V okno V prejem vnesemo vrsto prometa na strani prejelnika. Več o tej vrsti prometa najdete na prejšnjih straneh pod naslovom Vrsta prometa za prejem.
- V okno 'Stranka prejema' vpišemo stranko, katera prejema blago (običajno stranka uporabnik).

Prenos iz veleprodaje


Prenos iz veleprodaje v maloprodajo se dela v dveh korakih. Prvi korak se dela, na strani veleprodaje, kjer naredimo odpremni nalog v knjigo, iz katere bomo lahko prenašali v maloprodajo. Naredimo dokument z blagom za prenos s klikom na gumb . V dokument vnesemo blago, katerega bomo prenašali. Dokument shranimo in s pomočjo gumba **Knjiži** ali **ALT+K** dokument knjžimo v MSP (da postane vrstica modra - **ne smemo pa knjžiti v FAK**).




Drugi korak se dela na strani maloprodaje – poslovodja trgovine k sebi povleče dokument. Odpremo prejeme v modulu **Trgovina na drobno, Knjiženje** ali **ALT+K** ter **Prejem** ali **ALT+P**.



Najprej moramo izbrati poslovalnico, v katero prejemamo, izbrati je treba promet, katerega smo predhodno nastavili za vrsto prometa V prejem (v našem primeru IP). Na spodnjem delu izberemo gumb **Interni prenos** ali **ALT+I** in **Iz veleprodaje** ali **ALT+I**.



Odpre se nam okno za prenos iz veleprodaje.




- V okno 'Knjiga odprednih nalogov' vpišemo, iz katere knjige bomo uvažali. Ta izbor lahko zaklenimo v nastavitvah.
- Vpišemo datum prenosa. Ta izbor lahko zaklenimo v nastavitvah. To pomeni, da se bosta izdaja in prevzem naredila v istem trenutku in ni treba knjižiti 'blago na poti'.
- V okno 'Stranka' vpišemo, od katere stranke prenašamo blago. Ta izbor lahko zaklenimo v nastavitvah.
- V okno 'Stranka na prejemu' vpišemo, kateri stranki prenašamo blago.
- V oknih 'Izbor NC' in 'Izbor PC' lahko izberemo, katere nabavne in


prodajne cene se prenašajo. Ta izbor lahko zaklenimo v nastavitvah.

Za nadaljevanje potrdimo z gumbom **Potrdi** ali **ALT+P**.


Odre se nam okno, kjer nam ponudi dokumente, katere lahko prenašamo.



Izberemo dokumente, iz katerih bomo prenašali blago. Tukaj lahko izberemo več dokumentov tako, da na tipkovnici držimo tipko CTRL in dokumente izberemo z miško. Lahko pa izberemo tudi vse dokumente s klikom na spodnji gumb **Izberi vse** ali **ALT+S**. Celoten izbor dokumentov lahko tudi razveljavimo z klikom na gumb **Razveljavi izbor** ali **ALT+R**. Označene dokumente prenesemo s klikom na gumb **Izberi** ali **ALT+I**. Program nas še vpraša po potrditvi prenosa v TDR. Potrdimo ga z gumbom **Da** ali **ALT+D**.




Program nam pokaže dnevnik prenosa, katerega zapremo z gumbom **Zapri** ali **ALT+Z**. In prenos je s tem končan.





Nastavitve za interni prenos v veleprodajo

Za interni prenos iz maloprodaje v veleprodajo je potrebno nastaviti samo tretji del nastavitvev. Kako pridemo do teh nastavitvev je prikazano na začetku teh navodil pod naslovom Nastavitve.



- V okno 'Vrsta prometa' moramo izbrati vrsto prometa, s katero naredimo interno izdajo. Več o tej vrsti prometa najdete na prejšnjih straneh pod naslovom Vrsta prometa za interno izdajo.
- V okno 'Stranka' vpišem ime stranke, kateri prenašamo blago (običajno sami nase - stranka uporabnik).
- V okno vrsta prometa izberemo vrsto prometa iz MSP, po kateri se bo blago prejelo. Več o tej vrsti prometa v nadaljevanju pod naslovom Vrsta prometa za prejem v MSP.

Vrsta prometa za prejem v MSP

Ta vrsta prometa mora biti narejena v modulu MSP in je namenjena za prevzem v MSP iz TDR. Če te vrste prometa nimamo, ustvarimo novo vrsto prometa. To naredimo tako, da odpremo seznam vrste prometa  ter izberemo gumb za dodajanje nove vrste prometa . Odpre se nam okno za vnos Vrste prometa.

Vrste prometa

Šifra: IPP

Naziv: interni prenos prejem iz TDR

Tip prometa: Prejem

Tip skladišča: V - trgovina na debelo

Skladišče iz: ...

Skladišče v: 0000001 Skladišče veleprodaja

Konto porabe: ...

Odkup Uporaba

Knjžna skupina: ...

Obvezen vnos

Štanka

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Referent

Delovni nalog

Analitika

Prenos iz TDR

Privzete vrednosti

Stroškovno mesto: ...

Stroškovni nosilec: ...

Referent: ...

Delovni nalog: ...

Analitika: ...

Tranzit

Vrsta prometa izdaje: ...

Knjžga računa: ...

Knjžna skupina: ...

Cenik: ...

Popusti za fakturo

Prenesi dneve plačila kupca

Predlagaj referenta iz stranke

Kontrola limitov

Predprejemi

Maloprodajni cenik: ...

Fakturni cenik: ...

Opusti Potrdi


Marjan 006


- Vnesemo Šifro in Naziv
- Tukaj je potrebno, da je tip prometa Prejem
- Vnesti je potrebno tudi skladišče v veleprodaji
- Izbrati je potrebno kljukico 'Prenos iz TDR'


Prenos iz maloprodaje v veleprodajo

Prenos iz maloprodaje v veleprodajo se dela v dveh korakih. Prvi korak se dela na strani maloprodaje, v poslovalnici, katera bo izdala blago, drugi korak pa se dela na strani veleprodaje.


V prvem koraku je potrebno narediti dokument v modulu **Trgovina na drobno, Knjiženje** ali **ALT+K** ter **Prejem** ali **ALT+P**.





Izbrati moramo poslovalnico, iz katere bomo blago prenašali, izbrati vrsto prometa, ki smo jo izbrali v nastavitvah (v mojem primeru II). Naredimo dokument z blagom za prenos s klikom na gumb . Količine na dokumentu morajo biti negativne, ker gre za izdajo kot prevzem z negativnimi količinami.




Drugi korak delamo na strani veleprodaje kot prevzem blaga – izvaja veleprodajni skladiščnik kot uvoz dokumenta internega prenosa. V modulu **Materialno skladiščno poslovanje**, **Knjiženje** ali **ALT+K** odpremo **Promet** ali **ALT+P**.



Izberemo vrsto prometa, katera je namenjena za prenos iz TDR (v mojem primeru je to IPP). V zgornjem levem kotu kliknemo na gumb  in izberemo Interni prenos iz maloprodaje.



Odpre se nam okno za prenos. V prvem delu izberemo, iz katere poslovalnice bomo prenašali in kateri dokument. Vrsto prometa program ponudi sam. Tukaj si lahko pomagata s tipko F2 ali z gumbom . V drugem delu pa lahko dokument prevzema opremita še z nazivom dokumenta, stroškovnim mestom, stroškovnim nosilcem, referentom, delovnim nalogom in analitiko.

Prenos potrdimo s klikom na gumb **Potrdi** ali **ALT+P**.

SAOP Materialno skladiščno poslovanj... — □ ×

Interni prenos iz maloprodaje ★ ✖ 🌳

Prenos iz

Leto 2014

Poslovalnica 1 ... Maloprodaja SAOP d.o.o.

Vrsta prometa II ... Interna izdaja

Številka dokumenta 2 ...

Prenos v

Leto 2014

Vrsta prometa IPP ... interni prenos prejem iz TDR

V skladišče 0000001 ... Skladišče veleprodaja

Datum 11.09.2014 ▾

Dokument

Dobavitelj 0000001 ... SAOP Računalništvo d.o.o.

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Referent

Delovni nalog

Analitika

✖ Opusti ✓ Potrdi

Marjan 006

Nato nam program ponudi še tiskanje. V prometu se nam kreira nov dokument in ima status 'Knjižen'. Popravljanje tega dokumenta ni več mogoče.