

# Varnostni sistem

V tem prispevku


Zadnja sprememba 02/01/2022 3:10 pm CET

Varnostni sistem znotraj programskega paketa DN delimo na

- Menijski varnostni sistem
- Funkcijski varnostni sistem


## Menijski varnostni sistem

S tem delom varnostnega sistema lahko preprečimo dostop do posamezne menijske vrstice (glavni meni ali podmeni) znotraj programskega paketa DN.



## Funkcijski varnostni sistem

S tem delom varnostnega sistema lahko preprečimo (varujemo) določene funkcije programskega paketa DN:



- DN - DELO DELAVCEV - Vnos dela delavcev za druge delavce - vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju (operater = refrent =

delavec) vnos ur opravljenega dela za druge delavce (lahko vnaša samo svoje ure).

- DN – DELO DELAVCEV – preglednica: Pregled dela vseh delavcev – vklop te varnostne nastavitve operaterju onemogoči prikaz opravljenega dela v preglednici dela delavcev za ostale operaterje.
- DN – DELOVNI NALOGI – Dodajanje planiranih ur – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju vnos novih vrstic s planskimi urami v delovnih nalogih.
- DN – DELOVNI NALOGI – Spreminjanje planiranih ur – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju popravljanje obstoječih vrstic s planskimi urami v delovnih nalogih.
- DN – DELOVNI NALOGI – Dostop do DN drugih delavcev – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju vstop (izbiro/prikaz v preglednico) delovnih nalogov na katerih ni predvidena za opravljanje dela (preko vrstice z vnesenimi planiranimi urami). Ravno tako omeji preglednico dela delavcev in tiskane podatkov o delu delavcev.
- DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: briši- vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju brisanje delovnih nalogov.
- DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Dodaj, spremeni- vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju dodajanje in popravljanje delovnih nalogov.
- DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Prepis pogodbe v delovni nalog – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost izdelave delovnega naloga iz pogodbe modula POG.
- DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Prepis pogodbe v delovni nalog – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost izdelave delovnega naloga iz pogodbe modula POG.
- DN – DELOVNI NALOGI, Vnos dejanske količine material in storitve – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju vnos dejansko porabljene količine artiklov na delovnem nalogu, zavihek material in storitve.
- DN – DELOVNI NALOGI, Prenos iz sestavnice – vklop te varnostne nastavitve, se operaterju (oz. skupini operaterjev) onemogoči funkcijo (gumb) »Prenos iz sestavnice«.
- DN – DELOVNI NALOGI, Spreminjanje lansiranih – prepovedano; vklop te varnostne nastavitve, operaterju (oz. skupini operaterjev) omogoči spreminjanje podatkov tudi na lansiranih delovnih nalogih.
- DN – DELOVNI NALOGI, Lansiranje; vklop te varnostne nastavitve,

operaterju (oz. skupini operaterjev) onemogoči funkcijo (gumb) lansiranja.

- DN – MENI, pripomočki – Doklepanje obračuna plač: vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju dostop do pripomočka odklepanja obračuna plač.
- DN – DELO DELAVCEV, Prenos v OPZ: vklop tega varnostnega sistema prepreči operaterju dostop do funkcije (gumba) prenosa v plače.
- DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Izdaja MSP – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost izdelave knjiženja izdaje materiala po delovnem nalogu.
- DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Dobavnica TDR – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost izdelave XML datoteke za prenos na negotovinsko prodajo TDR.
- DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Gotovinski račun – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost izdelave XML datoteke za prenos na gotovinski račun TDR.
- DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Prejem MSP – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost izdelave knjiženja prejema izdelka po delovnem nalogu.
- DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Račun FAK – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost prenosa delovnega naloga v račun FAK.
- DN – DELOVNI NALOGI, preglednica: Račun FAK – vklop te varnostne nastavitve prepreči operaterju možnost prenosa delovnega naloga v predračun FAK.
- DN – DELOVNI NALOGI – Prikaz po referentu, prepovedano; vklop te varnostne nastavitve prikaže le tiste delovne naloge v katerih operater nastopa kot referent (mora obstajati povezava med referentom in operaterjem v šifrantu referentov!).
- DN – DELOVNI NALOGI – Prikaz po stroškovnem mestu, prepovedano; vklop te varnostne nastavitve prikaže le tiste delovne naloge, ki imajo stroškovno mesto kaeremu pripada operater (mora obstajati povezava med referentom in operaterjem v šifrantu referentov ter nastvaljeno stroškovno mesto v šifrantu referentov!).
- DN – DELO DELAVCEV– Vnos dela za zaključene delovne naloge; vklop te varnostne nastavitve na delu delavca onemogoči vnos opravljenih ur dela za zaključene delovne naloge.

- DN – Sprememba analitik zaključenih delovnih nalogov; vklop tega varnostnega sistema omogoča delovnim nalogom, ki so v statusu zaključeni, knjižena izdaja in knjižen prejem spremembo analitičnih podatkov (stranka, stroškovni nosilec, stroškovno mesto, referent delovni nalog).
- DN – Zaključevanje delovnih nalogov; vklop tega varnostnega sistema onemogoči operaterju vnos (popravljanje, brisanje) datuma zaključka delovnega naloga.
- DN – Vnos stroškov delovnega naloga knjiženega v prejem; vklop tega varnostnega sistema omogoči operaterju vnos materiala, strojev, ostalih stroškov (in dela delavcev) na delovni nalog, ki že ima knjižen prejem izdelka.
- DN – sprememba vrstic zajetih v nedovršeno proizvodnjo; vklop tega varnostnega sistema omogoči operaterju spremembo podatkov na vrsticah delovnega naloga, ki so že bile zajete v obračun nedovršene proizvodnje (imajo izpolnjen »datum nedovršeno«). Sprememba podatkov na vrsticah je seveda odvisna od ostalih statusnih pogojev vrstice.
- DN – prikrita lastna vrednost dela; vklop tega varnostnega sistema onemogoči operaterju vpogled v zbirne delovnega naloga in vpogled v lastno ceno/vrednost na delavcev na zavihku »delo« delovnega naloga.